

Siproxd_Orange sur Raspberry PI 2

1 Installer le nécessaire pour compiler

```
sudo -i
apt-get update
apt-get install libssl1.0.0 libssl-dev
apt-get install libcurl3 libcurl4-openssl-dev

; Libraires necessaires pour siproxd
apt-get install pkg-config libxml2-dev libosip2-dev libltdl-dev make unzip
exit
```

L'installation de ces packages va entrainer l'installation des outils de compilation et des librairies nécessaires.

2 Compiler et installer Siproxd

```
wget http://x0r.fr/blogstuff/siproxd-15Sep2014-patched.tar.gz
tar zxvf siproxd-15Sep2014-patched.tar.gz
cd siproxd-0.8.2dev
./configure
make
sudo make install
cd ..
```

Si vous rencontrez une erreur avec le plugins.h, il faut : enlever via un éditeur de type "vi" la ligne commentée suivante dans le fichier src/plugins.h : **extern const void *It_preloaded_symbols[];**

L'exécutable "**siproxd**" sera installer dans le répertoire : **"/usr/local/sbin"**.

3 Compiler et installer le plugin orange X0r

```
wget https://github.com/nsapa/siproxd_orange/archive/master.zip
unzip master.zip
cd siproxd_orange-master
sudo chmod -R 777 *
```

- Il faut faire un lien symbolique sur l'installation siproxd :

```
ln -s ../siproxd-0.8.2dev siproxd
```

- Enfin compiler et installer :

```
./configure
make
sudo make install
cd ..
```

Le plugin sera installé dans le répertoire : **"/usr/local/lib/siproxd/"**.

4 Configuration de siproxd

Pour cette configuration, je suppose les points suivants :

- vous utilisez la configuration sans livebox de c0mm0n,
- siproxd utilisera le port 5070 (en vue d'une utilisation d'Asterisk),
- siproxd n'accepte que les connexions en provenance de votre LAN (n'oubliez pas de changer la plage d'IP pour qu'elle correspondent à votre config réseau)

Dans le répertoire `"/usr/local/etc/"`, vous trouverez un exemple de fichier de configuration pour siproxd `"siproxd.conf.example"`.

J'ai pris ce fichier comme base.

Dans un premier, je vous conseille de mettre au point votre fichier de configuration dans le répertoire de votre compte.

```
cp /usr/local/etc/siproxd.conf.example ~/monsiproxd.conf
```

4.1 Ajouter le plugin_orange

Ajouter les lignes suivants dans votre fichier :

```
load plugin=plugin_orange.la
plugin_orange_username = nom.prenom@orange.fr
plugin_orange_password = mdpboitemail
```

4.2 Les variables importantes à configurer

- **if_outbound = eth0** : c'est interface pour les appels entrants,
- **if_inbound = eth0** : C'est l'interface pour les appels sortants. C'est donc l'interface de votre réseau,
- **host_outbound = mon.dyndns.com** : comme l'indique le fichier de conf, il faut un dns dynamique pour que le proxy puisse connaître l'adresse publique,
- **hosts_allow_reg = 127.0.0.1/8 192.168.1.0/24** : Connexion autorisée (localhost et mon réseau)
- **sip_listen_port = 5070** : C'est le port sur lequel va écouter siproxd
- **daemonize = 1** : Lance siproxd en tant que démon. C'est le mode conseillé quand tout fonctionne. Pendant la phase de mise au point, je vous conseille de mettre 0,
- **plugindir=/usr/local/lib/siproxd/** : Indique le répertoire des plugins,

4.3 Lancer siproxd avec votre fichier

Dans un premier temps, il faut modifier la variable **daemonize** de votre fichier de conf.

```
daemonize = 0
```

Pour lancer siproxd avec votre fichier de conf, il suffit d'exécuter la commande suivante :

```
/usr/local/sbin/siproxd -c ./monsiproxd.conf
```

Si tout se passe bien, vous devez avoir la ligne suivante

```
11:10:44 INFO:plugins.c:110 Plugin 'plugin_orange' [SIP plugin for Orange Livephone, version 0.2.1] loaded with success,
exemask=0x165*
```

* exemask est peut-être faux, je ne suis pas chez moi pour vérifier.

Si cela ne fonctionne pas ou si vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez exécuter siproxd avec des infos de débog :

```
/usr/local/sbin/siproxd -d 4132 -c ./monsiproxd.conf
```

5 Configuration de Linphone

Je suppose que :

- votre RASPBERRY PI 2 est à l'adresse IP **192.168.1.2**,
- et que votre numéro de téléphone est : **0123456789**.

Voici comment configurer un compte SIP :

- Lancer Linphone,
- Cliquer sur **Options->Préférences**
- Cliquer sur **Gérer mes comptes SIP**
- Remplir le champ **Votre nom d'affichage (ex: John Doe)** avec vos nom et prénom
- Remplir le champ **Votre nom d'utilisateur** avec votre prénom
- Dans **Compte SIP via des proxy**, cliquer sur le bouton **Ajouter**
- Remplir le champ **Votre identité SIP** : sip:+33123456789@orange-multimedia.fr
- Remplir le champ **Adresse du proxy SIP** : sip:192.168.1.2:5070
- Remplir le champ **Transport** : UDP
- Remplir le champ **Route (optionnel)** : sip:192.168.1.2:5070
- Cocher la case **Publier la présence**
- Cliquer sur le bouton **Valider**
- Cliquer sur le bouton **Fermer**

Si tout se passe bien, Linphone s'enregistre et vous pouvez passer votre premier appel

Pour info : siproxd n'accepte qu'un seul client SIP à la fois. Le logiciel **Asterisk** permet de lever cette limitation.

6 Executer siproxd au démarrage du Raspberry PI 2

Si vous en êtes là, c'est que tout fonctionne.

N'oubliez pas de mettre à 1 la variable daemonize dans votre fichier de configuration.

```
daemonize = 1
```

Il faut copier votre fichier de conf dans le bon répertoire et le bon nom :

```
sudo cp ./monsiproxd.conf /usr/local/etc/siproxd.conf
```

Il faut modifier le script "/etc/rc.local" avec la ligne suivante et avant la ligne « exit 0 » :

```
/usr/local/sbin/siproxd -c /usr/local/etc/siproxd.conf &
```

Il suffit de rebooter le routeur :

```
reboot
```

7 Compatibilité avec clients SIP

Logiciel/Matériel	Editeur	Version	Enregistrement	Appel sortant	Appel entrant
Ekiga	Ekiga	4.0.1	Oui	Non	Non
Linphone	Linphone	3.8.5	Oui	Oui	Oui
MicroSIP	MDEV Group	3.10.5	Non	Non	Non
SPA112 ¹	CISCO	1.4.0	Oui	Non	Non
SPA122	CISCO	1.4.0	Oui	Non	Non

¹ Pour le SPA112 : La compatibilité est déduite de celle du SPA122 puisque les deux appareils ont le même firmware.